



**Impossibile installare l'aggiornamento appena acquistato sulla PenDrive.  
L'aggiornamento si installa su c:\ (messaggio "chiavi di registro mancanti").**

Al momento della sottoscrizione del canone annuale di manutenzione, sarà necessario scaricare manualmente il relativo servicepack (tramite il link ricevuto per e-mail) e successivamente avviarlo per l'installazione della nuova versione.

Eseguendolo normalmente, però, il programma di installazione proverà ad installare l'aggiornamento sul drive C: e non sulla PenDrive.

Per procedere alla corretta installazione sulla PenDrive sarà necessario "forzare" l'installazione passando come parametro il relativo percorso.

Supponendo di aver scaricato il file di installazione nella cartella "**c:\download**" e che alla PenDrive venga attribuita dal sistema la lettera **H:** sarà necessario:

1. accedere alla funzione **Start | Esegui** (premendo i tasti *Windows* + *R* insieme sulla tastiera, oppure cliccando con il tasto destro sul pulsante *Start* e selezionando "Esegui" dai risultati di ricerca)
2. scrivere il comando **C:\Download\servicepack.exe /DIR=H:\novastudio** e premere il pulsante **OK**

