



Qual è la procedura corretta per il passaggio da NOVA Studio Tecnico versione standard a NOVA Studio Tecnico Pen Drive Edition?

La procedura corretta per il passaggio da NOVA Studio Tecnico versione standard a *NOVA Studio Tecnico Pen Drive Edition* è la seguente:

1. Copiare la cartella dati di NOVA Studio Tecnico (*si trova normalmente in c:\geonet\novaSTUDIO\DATA*) in una qualsiasi cartella sul PC (ad esempio sul Desktop)
2. Dal pannello di controllo disinstallare NOVA Studio Tecnico e qualora sia ancora presente eliminare la cartella di installazione del programma (*normalmente c:\geonet\novaSTUDIO*)
3. Verificare l'eventuale presenza delle chiavi di registro di NOVA Studio Tecnico e nel caso eliminarle (dal pulsante Star di Windows digitare RegEdit, e dalla finestra apertasi, verificare la presenza della chiave HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Geo Network\novaSTUDIO)
4. Disinserire la chiave di protezione USB di NOVA Studio Tecnico versione standard dal computer
5. Inserire la chiave di *NOVA Studio Tecnico Pen Drive Edition*, spostare la cartella dati precedentemente copiata sul desktop all'interno della pen drive nella posizione *\novaSTUDIO* ed avviare il file **novaSTUDIO.exe** dalla cartella *\novaSTUDIO\bin*
6. Dalla finestra apertasi indicare **ESISTENTE** nella tipologia di archivio e successivamente il nome della cartella come indicato nelle figure sottostanti (nell'esempio DATA).





7. Premendo *Fine* sarà sufficiente indicare nome utente e password ed effettuare il login.

Ulteriori informazioni sull'argomento:

[Impossibile installare l'aggiornamento appena acquistato sulla Pen drive; l'aggiornamento si installa su c:\](#)